



भा.कृ.अ.प. -केन्द्रीय पटसन एवं समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान  
ICAR-Central Research Institute for Jute and Allied Fibers  
Barrackpore, Kolkata-700120

Email: [director.crijaf@icar.gov.in](mailto:director.crijaf@icar.gov.in); [crijaf-wb@nic.in](mailto:crijaf-wb@nic.in)  
Phone: 033-25356124; 033-25356124



## पाट चाषिदेर जन्य कृषि-उपदेश (31 मार्च -7 एप्रिल, 2020)

१। पश्चिमबङ्गेर पाट चाषेर जेलाङुलिते, आगामी ५-९ दिन वृष्टिर् सञ्जावना नेइ। एइ समये दिनेर सर्वोच्च तापमात्रा ३२-३८ डिग्रि एवंग रातेर दिके सर्वनिम्न तापमात्रा २२-२५ डिग्रि सेन्टिग्रेडेर् काहाकाहि थाकवे। तई माटिर् अवशिष्ट जलीय भाव बजाय थाकार सुयोगे अविलम्बे पाट चाषेर जमि तैरी करते हवे।

२। ভালो फलन ओ उन्नत गुनमानेर पाटेर् आँश पावार जन्य, जे.आर.ओ-२०४ (सुरेन) जातेर पाट लागते सुपारिश करा ह्छे। पाट बीज लागानोर कमपक्के ४ (चार) घन्टा आगे ब्याडिस्टिन (५० शतांश) वा कार्बेन्डाजिम २ ग्राम प्रति किलोग्राम पाट बीजे ভালोभावे मिशिये बीज शोधन करते हवे।

३। पाट बीज क्रिजाफ बहसारी पाट बीज बपन यन्त्र दिये सारिते लागते हवे। एइ भावे सारि करे लागले प्रति बिघाय ३५०-४०० ग्राम पाट बीज लागवे।

४। सारि करे पाट बीज लागानोर समय मने राखते हवे - सारि थेके सारिर् दूरत हवे २०-२५ सेन्टिमिटांर एवंग पाट बीज माटिर् निचे ३ सेन्टिमिटांर गभीरे यावे।

५। पाट बीज लागानोर पर जमिर् उपर हालका करे मई दिते हवे, एते जमिर् उपरे धुलार आसुरण तैरी हवे, यार फले माटिर् रस/ जल संरक्षण हवे एवंग पाट बीजेर् अक्षुरोन्म सहज हवे।

६। मावारी उर्वर ओ यथेष्ट उर्वर जमिर् जन्य सारेर सुपारिश मात्रा हलो - हेक्टेर प्रति ७० किलो नाइट्रोजेन, ३० किलो फसफेट ओ ३० किलो पटाश। आर कम उर्वर जमिर् जन्य एइ सुपारिशकृत सारेर मात्रा हवे ८० किलो नाइट्रोजेन, ४० किलो फसफेट ओ ४० किलो पटाश। नाइट्रोजेन घाटित मोट परिमान सार, २-३ बार समान भावे भाग करे माटिते चापान हिसावे प्रयोग करते हवे। तवे फसफेट ओ पटाश सारेर पुरोटाई जमि तैरीर समयेई मूल सार हिसावे दिये दिते हवे। ये सब चाषिदेर माटिर् स्वास्थ्य कार्ड आछे - तारा सेई कार्डे देओया हिसाब अनुसारे सार प्रयोग करते पारेन।

७। पाटेर् जमिर् आगाछा नियन्त्रणेर् जन्य, पाट बीज लागानोर ४८ घन्टा परे, जलसेच दिये, प्रेटिलक्लोर् (५० ईसि) ३ मिलिलिटांर प्रति लिटांर जले मिशिये माटिते स्प्रे करबेन। यदि प्रेटिलक्लोर् ना पाओया याय, से फ्फेरे बुटाक्लोर् (५० ईसि) ४ मिलिलिटांर प्रति लिटांर जले मिशिये, पाट बीज बोनार ४८ घन्टा परे स्प्रे करते हवे। बुटाक्लोर् ब्यवहारेर् फ्फेरे जमिते जलसेच आवशिक्त नय। मने राखते हवे, सहजलभा ओ प्रचलित स्प्रे मेशिन दिये आगाछानाशक स्प्रे करार जन्य एक बिघा (२० काठार) जमिर् जन्य ८० लिटांर जल दरकार हवे।

८। पाटचाषिदेर आरो अवगतिर् जन्य जानानो ह्छे ये पाट चाष बिषयक वा अन्य संश्लिष्ट जरुरि अवस्थार समयोपयोगी सठिक समाधानेर जन्य केन्द्रीय पाट ओ सहयोगी तन्त्र अनुसन्धान संस्थाय टेलिफोन मारफङ योगायोग करते पारेन।